


CONFIGURAR CUENTA DE CORREO EN OUTLOOK (IMAP)

- 1) Abre **Outlook** y haz clic en la pestaña **"ARCHIVO"**, después haz clic en **"Agregar cuenta"**



- 2) Seleccionar la opción **"Configuración manual o tipos de servidores adicionales"** y haz clic en **"Siguiente"**



3) Selecciona la opción **“POP o IMAP”** y haz clic en **“Siguiete”**

Agregar cuenta

Elegir servicio

Microsoft Exchange Server o servicio compatible
Conectarse a una cuenta de Exchange para tener acceso al correo electrónico, calendario, contactos, tareas y mensajes de correo de voz

Servicio compatible con Outlook.com o Exchange ActiveSync
Conectarse a servicios como Outlook.com para obtener acceso al correo electrónico, el calendario, los contactos y las tareas

POP o IMAP
Conectarse a una cuenta de correo electrónico de POP o IMAP

< Atrás Siguiete > Cancelar

4) Completar con la información correspondiente a tu cuenta de correo electrónico (email), después clic en **“Más configuraciones ...”**

Agregar cuenta

Configuración de cuenta IMAP y POP
Especifique la configuración de servidor de correo para su cuenta.

Información sobre el usuario

Su nombre: 1

Dirección de correo electrónico: 2

Información del servidor

Tipo de cuenta: 3

Servidor de correo entrante: 4

Servidor de correo saliente (SMTP): 5

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario: 6

Contraseña: 7

8 Recordar contraseña

9 Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Configuración de la cuenta de prueba

Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantizar que las entradas son correctas.


10

Probar automáticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiete


Correo para mantener sin conexión:

< Atrás Siguiete > Cancelar

- 5) Haz clic en la pestaña “**Servidor de salida**” y **marca** la opción “**Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación**”, después haz clic en la pestaña “**Avanzadas**”



- 6) En la opción “**Servidor de entrada (IMAP)**”, usar el puerto **143**
En la opción “**Usar el siguiente tipo de conexión cifrada**”, usar “**Ninguno**”
En la opción “**Servidor de salida (SMTP)**”, usar el puerto **587**
En la opción “**Usar el siguiente tipo de conexión cifrada**”, usar “**Ninguno**”
Después haz clic en “**Aceptar**” para volver a la ventana anterior.



- 7) Para terminar, haz clic en la opción “**Siguiente**”, después finaliza el proceso
Ya tienes la cuenta configurada