


# CONFIGURAR CUENTA DE CORREO EN OUTLOOK (POP)

- 1) Abre **Outlook** y haz clic en la pestaña **"ARCHIVO"**, después haz clic en **"Agregar cuenta"**



- 2) Seleccionar la opción **"Configuración manual o tipos de servidores adicionales"** y haz clic en **"Siguiente"**



3) Selecciona la opción **“POP o IMAP”** y haz clic en **“Siguiete”**

Agregar cuenta

**Elegir servicio**

Microsoft Exchange Server o servicio compatible  
Conectarse a una cuenta de Exchange para tener acceso al correo electrónico, calendario, contactos, tareas y mensajes de correo de voz

Servicio compatible con Outlook.com o Exchange ActiveSync  
Conectarse a servicios como Outlook.com para obtener acceso al correo electrónico, el calendario, los contactos y las tareas

**POP o IMAP**  
Conectarse a una cuenta de correo electrónico de POP o IMAP

< Atrás    Siguiete >    Cancelar

4) Completar con la información correspondiente a tu cuenta de correo electrónico (email), después clic en **“Más configuraciones ...”**

Agregar cuenta

**Configuración de cuenta IMAP y POP**  
Especifique la configuración de servidor de correo para su cuenta.

**Información sobre el usuario**  
Su nombre:  1  
Dirección de correo electrónico:  2

**Información del servidor**  
Tipo de cuenta:  3  
Servidor de correo entrante:  4  
Servidor de correo saliente (SMTP):  5

**Información de inicio de sesión**  
Nombre de usuario:  6  
Contraseña:  7

8 Recordar contraseña

9 Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

**Configuración de la cuenta de prueba**  
Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantizar que las entradas son correctas.


Probar automáticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiete

**Entregar nuevos mensajes a:**  
 Nuevo archivo de datos de Outlook  
 Archivo de datos de Outlook existente


10

< Atrás    Siguiete >    Cancelar

- 5) Haz clic en la pestaña **“Servidor de salida”** y **marca** la opción **“Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación”**, después haz clic en la pestaña **“Avanzadas”**



- 6) En la opción **“Servidor de entrada (POP3)”**, usar el puerto **110**  
**Desmarca** la opción **“Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)”**  
En la opción **“Servidor de salida (SMTP)”**, usar el puerto **587**  
En la opción **“Usar el siguiente tipo de conexión cifrada”**, usar **“Ninguno”**  
Después haz clic en **“Aceptar”** para volver a la ventana anterior.



- 7) Para terminar, haz clic en la opción **“Siguiente”**, después finaliza el proceso  
**Ya tienes la cuenta configurada**